


සැනික්ටා 15 නිකුතුව

මෙම සටහන සැනික්ටා, ෆෙඩොරා සහ හන්තාන 15 පද්ධති මත ඇති Gnome 3 භාවිතය සඳහා උපකාරී වනු ඇත. වැඩිතලය යෙහි ඇතුළත් යතුරු සංයෝග (keybindings), ඇද අනහැරීමේ හැකියාව, සහ විශේෂ උපයෝග වැනි පහසුකම් ගැන සැකෙවින් විස්තර සහිතයි.

වැඩිතලය මත

යෙදවුම අතර හුවමාරු වීමට **Alt+Tab** යතුරු සංයෝජනය භාවිත කල හැක. ඒවා අතර මාරු වීමේදී බහු කවුළු සමග යෙදවුම වල කවුළු පෙරදසුන් දර්ශනය වනු ඇත. පෙරදසුන් මද පමාවකින් පසු දර්ශනය වනු ඇත. නමුත් ඔබ Down arrow යතුර තද කලහොත් එසැනින් දිස්වනු ඇත. Left සහ Right Arrow යතුරු මගින් හෝ මවුස් පොයින්ටරය මගින් ඔබට පෙරදසුන් කවුළු අතර මාරු වීමට පුළුවන.



Alt+[Tab යතුරට ඉහළ යතුර] (උදා: **Alt+`** US English ආකෘතියේ යතුරු පුවරුවකදී) එක් යෙදුමකට අදාල


කවුළු අතර සිරුමාරු කරයි. උදාහරණයක් ලෙස ඔබ LibreOffice හරහා ලිපි දෙකක් විවෘත කර ඇති නම් එම කවුළු දෙක අතර සිරුමාරු වීමට මෙම යතුරු යුගලය අවශ්‍ය වනු ඇත. ඉහත උදාහරණයේ Firefox වෙබ්ගවේශකය දෙවරක් විවෘතව ඇති විටෙක Alt+` මගින් දිස්වෙන අයුරු දැක්වේ.

වෙනත් වැඩිල තුළ ක්‍රියාත්මක යෙදුම් සිරස් බෙදුමකට පසුව දිස්වේ. එමෙන්ම Alt+Tab මගින් කාර්යයන් අතරේ ඉතා පහසුවෙන් සිරුමාරු වීමට සහ ක්‍රියාත්මක වන යෙදුම් වල සම්පූර්ණ දෘෂ්‍යාත්මක පරිශීලකයාට ලබා දේ.



කවුළු විශාල කිරීම සහ ටයිල් කිරීම (Window maximizing and tiling):

ඔබේ පද්ධතියේ විශේෂිතව වෙනස් කළ හැකි කර ඇති නිසා විශාල කිරීමට සහ කිරීමට සුදුසු ලෙසටම කවුළුවල ඉහළ දකුණු කෙළවරේ අදාල බොත්තම දැකිය හැක වේ. මීට අතරව විශාල කිරීම සඳහා කවුළුව වැඩිතලයේ ඉහළ මායිමට ඇද දැමීමෙන් හෝ දෙවරක් කවුළුවේ සිරස්තලය මත දෙවරක් ක්ලික් කරන්න,



එමෙන්ම කුඩා කිරීම සඳහා පහළට ඇද දමන්න. එමෙන්ම තිරය වම් සහ දකුණු මායිම් වෙත ඇද දැමීම මගින් පැත්තට ඔසිල් කළ හැක.

Alt+F2 මගින් යෙදුමක් ඇරඹීම සඳහා විධානයන් ලබා දීමට අවස්ථාව සලසයි.




පැනලය

දළ දැක්ම (Overview) සඳහා පිවිසීමට **Activities** බොත්තම, ඉලක්කගත යෙදුමේ නම, දිනය, දැනුම දීමේ අයිකන, පරිශීලක නාමයෙන් යුත් පරිශීලක මෙනුව සක්‍රීය කරන බොත්තම යනාදිය පැනලය සතුව ඇත. පැනලය මත ඇති දිනය මත ක්ලික් කළ විට දිනදර්ශනය දිස් වේ. එමෙන්ම පරිශීලක මෙනුව සතුව පද්ධති අභිප්‍රේත (System Preferences), ඉවත් වීම (Log Out) සහ වසා දැමීම(Shut Down) යන විකල්ප ඇත.



පද්ධතිය වසා දැමීම (shutdown) සඳහා තිරයේ ඉහළ වම් කෙළවරේ දිස්වෙන පරිශීලක නාමය මත ක්ලික් කරන්න. ඉන්පසු දිස්වෙන මෙනුවේ පහළ ඇති **Power Off...** යන්න ක්ලික් කරන්න.



දළ දැක්ම වෙත හා එහි සිට මාරුවීම

හොට් කෝනර් (Hot corner) - ඉහළ වම් කෙළවරට මවුසය ගෙනයෑමෙන් ඔබට දළ දැක්මට හෝ දළදැක්මේ සිට වැඩිතලයට පැමිණිය හැක

ක්‍රියාකාරීත්ව බොත්තම - ඉහළ වම් කෙළවරේ ක්‍රියාකාරීත්ව බොත්තමද ඔබව වැඩිතලයේ සිට දළ දැක්මට හෝ දළ දැක්මේ සිට වැඩිතලයට ගෙනයයි.

ඩැශය (dash), ඔබේ ප්‍රියතම යෙදුම හා ඔබේ ක්‍රියාත්මක වන යෙදුම මෙහි දැක්වේ. යෙදුම අයිතනයට පසුපසින් දිලිසීම එය ධාවනය වන බව පෙන්වයි.


යෙදුම අයිකනය මත මධ්‍ය ක්ලික් කිරීම එය නව වැඩබිම් ආරම්භ කරවයි.

2011 දෙසැම්බර් - සැනික්වා ලිනක්ස් ප්‍රලේඛන කණ්ඩායම



යෙදුම අයිකනය මත **Ctrl+ක්ලික්** කිරීමෙන්, ධාවනය වන යෙදුමක් වත්මන් වැඩතලයේ නව කවුළුවක විවෘත වේ.

ඩැෂය තුළ යෙදුම අයිකනය ඇද දැමීම එහි ස්ථානය වෙනස් කරයි. ඇදීමේදී ඩැෂය පහළින් ඉවතලන බසුන් අයිකනයක් ලැබේ. ඔබ යෙදුම අයිකනය එය මතට ඇද දැමුව හොත් එය ඩැෂයෙන් ඉවත්වේ.



යෙදුම අයිකනයක් නිශ්චිත වැඩබිම්කට ඇදදැමීම, එම යෙදුමේ නව කවුළුවක් ඇදදැමූ වැඩබිමෙහි විවෘත කරයි. ක්ලික් කර ආරම්භ කිරීමේදී දළදැක්මෙන් ඉවත් වන නමුත් ඇද දමා ආරම්භ කිරීමේදී දළ දැකුම ප්‍රකාරයෙන් ඉවත් නොවේ.


සෙවුම කොටුව යෙදුම නම වලින් හෝ ඒවායේ විස්තරයෙන් සෙවීමට ඉඩ දෙයි. තවද එය සතුව අභිප්‍රේත ඇප්ලට සඳහාද ඉඩක් ඇත. ඔබ දලදැක්ම තුළ සිටින විට සෙවුම කොටුව ස්වයංක්‍රීයව නාභිගතවන නිසා ඔබට සරලව ලිවිය හැක. සෙවුම ප්‍රවීණතා තුළ ඉහළ පහළ යෑමට ඊතල යතුරු භාවිත කළ හැකිය.

සියළු විවෘත කවුළු ඒවායේ අදාළ වැඩබිම් වල දිස්වේ. ඔබට කවුළුව වෙන මාරුවී දළ දැක්ම හැරදැමීමට එය මත ක්ලික් කර හැක. ඔබට දලදැක්ම හැරදමා වැඩබිම්කට මාරුවීමට වැඩබිමක් මත ක්ලික් කිරීමෙන් හැක. නිශ්චිත කවුළුවක් තෝරාගැනීමෙන් තොරව වැඩබිමකට මාරුවීමේදී එය ඔබ අවසන් වරට භාවිත කළ පිළිවෙලට දිස්වනු ඇත.

නිශ්චිත කවුළුවක් මත සිරස් ස්ක්‍රෝල් කිරීම එය විශාලනය කරයි

කවුළු වැඩබිම අතර ඇද දැමිය හැක, වැඩබිම ගතකව එක්වන අතර ඇවැසි ලෙස ඉවත්වේ. සැමවිටම අමතර වැඩබිමක් පවතී.

Ctrl+Alt+Tab පිටිසුම සහායක ස්විචය ඉදිරියට ගෙනෙයි. එයට ගෙල් අතුරු මුහුණතේ විවිධ කොටස් තෝරාගතහැකි අතර යතුරුපුවරුව හරහා පාලනය කළ හැක. මෙය තවමත් සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියාකාරී නොවේ.



අවලංගු කිරීම

Esc යතුර පහත ක්‍රියා අවලංගු කරයි:

- Alt+Tab
- Alt+F2
- මෙනු / කැලැන්ඩර
- දළ දැක්ම
- දළ දැක්ම තුළ සෙවීම
- කැඩපත

වැඩිතලය රෙකෝඩ් කිරීම

ඔබේ හන්තාන වැඩිතලය වෙනත් මෘදුකාංග භාවිත නොකරම රෙකෝඩ් කළ හැක. උදාහරණයක් ලෙස ඔබට කිසියම් යෙදුමක් භාවිත කරන අයුරු පිළිබඳ විඩියෝවක් නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය නම් Control+Shift+Alt+R යන යතුරු සංයෝගය මගින් එය සක්‍රීය කර ගත හැක. රෙකෝඩ් කිරීම අවසන් වූ විට 'shell-%d%u-%c.webm' වැනි නමකින් ඔබේ නිවාස බහුලමේ සුරැකෙනු ඇත. ගොනු නාමයේ %d යනු දිනය ද %u යනු ගොනු නාමය එකීය වීමට මූල පුරන වචනයක්ද %c යනු එක් සැසියක් තුළ දී රෙකෝඩ් කරන සෑම වාරයක් පාසාම ක්‍රමිකව වැඩි වන පූර්ණ අගයකි.

යතුරු සංයෝග

GNOME ගෙල් ප්‍රතිචාර දක්වන සියළුම යතුරු සංයෝග පහත දැක්වේ

- පද්ධති යතුර (Windows) : දළ දැක්ම හා වැඩිතලය අතර මාරුවීම
- Alt+F1: දළ දැක්ම හා වැඩිතලය අතර මාරුවීම
- Alt+F2: පොප්-අප් විධාන සංවාදය
- Alt+Tab: පොප් අප් යෙදුම මාරුව
- Alt+Shift+Tab: යෙදුම මාරුවේදී ආපසු කැරකැවීම
- Alt+[වැට්ටයට ඉහළ යතුර]: Alt-Tab හි එකම යෙදුමේ කවුළු අතර මාරුවීමට
- Ctrl+Alt+Tab: පිටිසුම සහායක මාරුව
- Ctrl+Shift+Alt+R: තීර විකාශන පටිගත කිරීම ආරම්භ/අවසන් කිරීමට
- Ctrl+Alt+Up/Down ඊතල යතුර: වැඩි/කුඩා අතර මාරුවීමට
- Ctrl+Alt+Shift+Up/Down ඊතල යතුර: වත්මන් කවුළුව වෙනත් වැඩිතලයකට ගෙනයෑමට
- Ctrl+Enter: නව අග්‍ර කවුළුවක ගෙල් විධානයක් ආරම්භ කිරීමට

නිරයේ දකුණු පස මෙනුව -> System Tools -> Keyboard -> Shortcuts හිදී බොහෝ යතුරු සංයෝග දැකගත හැක.